

Multi LABELIST V5 シリーズ バージョンアップ内容 Ver.5.9.9.0

2022年3月22日
株式会社サトー

バージョンアップ内容

Windows 11でのインストーラー改善、HASPドライバの更新、MLComponentでのUSB接続指定の改善、その他不具合修正を行い、Ver.5.9.9.0としてリリースしました。

No.	内容	
①	仕様変更	Windows 11でのインストーラーを改善しました。
②	新機能	MLComponentでのUSB接続指定を改善しました。
③	一覧	対応内容一覧

① Windows 11でのインストーラーを改善しました。


製品	MLV5(Enterprise/Plus/Standard/Lite)、MLComponent、MLComponent Plus、MLV5 WebEngine(WebComponent/PreviewComponent)
機能	全アプリケーション

Windows 11でのインストーラーを改善しました。

- ・インストーラーの画面でボタンにマウスオーバーした際にボタンが黒塗りになる件の改善



- ・ラジオボタンの表示を改善



②MLComponentでのUSB接続指定を改善しました。

製品	MLComponent、MLV5 WebEngine (WebComponent)
機能	全アプリケーション

MLComponentのSettingプロパティで、「シリアルNo.」のみの指定が可能となりました。
これにより、機種名を指定しなくてもシリアルNo.のみで発行することが可能となります。

【新しい指定方法】

【出力先】 USB接続プリンタ	【書式】 USB:[SerialNumber]
	【説明】 [SerialNumber]はUSBのシリアルNo.を指定します。(省略可)

接続台数が1台の場合は「USB:」で指定してください。

また、2台以上接続して利用する場合は「USB:[SerialNumber]」を指定してください。

※Ver.5.9.8.0以前で指定していた「プリンタ機種」はVer.5.9.9.0以降は不要です。

対応済みの機種名は互換機能として引き続き指定可能です。

「プリンタ機種」指定時の記述例 USB:[機種名][,SerialNumber(省略可)]

③対応内容一覧

MLV5シリーズ共通		
1	仕様変更	Windows 11でのインストーラーを改善
2	不具合	OSのDPIが100%以外の場合に、wmf形式の画像の一部が欠ける件を対策
MLV5のみ		
3	仕様変更	HASPドライバの更新 (Ver.8.31)
4	不具合	自動発行を行うとTempフォルダにフォルダが生成され残る件を対策
MLComponent、MLV5 WebEngine(Web Component)のみ		
5	機能追加	MLComponentでのUSB接続指定を改善