

# Multi LABELIST V6 バージョン情報

バージョン	リリース日	MLプリント	MLデザイン	MLプリセット 登録	MLプリセット 発行	MLウォッチ	MLソート	MLメンテナンス	MLコンバート	インストーラー	MLファイル バージョン
<b>6.0.4.0</b>	<b>2023/10/20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6.0.3.0	2023/10/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0.2.0	2023/5/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6.0.1.0	2023/5/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0.0.0	2022/12/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

※バージョンがメインバージョンと異なるプログラムのみ番号を表記しています。

# Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLプリント、MLデザイン、MLプリセット、MLウォッチ/フォルダ監視発行)

バージョン	分類	内容	ML	ML	MLプリセット		ML	ID
			プリント	デザイン	発行	登録	ウォッチ	
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	不具合	データの呼び出し後に行削除を行うとデータが保存できない件を対策(Ver.6.0.3.0のみ発生する不具合)	●					MLV6S-366
	不具合	データの呼び出し後に行削除を行うと振分ファイルのレイアウト判別ができない件を対策(Ver.6.0.3.0のみ発生する不具合)	●					MLV6S-366
	不具合	MLウォッチの排出カットの設定変更が反映されない件を対策(Ver.6.0.3.0のみ発生する不具合)					●	MLV6S-365
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	Excelファイルの取込機能を追加	●					MLV6S-242
	機能追加	タイトル行をクリックするとデータの昇順・降順にソートする機能を追加	●					MLV6S-243
	機能追加	ファイルの呼び出し時に指定した入力項目で昇順・降順にソートする機能を追加	●					MLV6S-243
	機能追加	ファイルの呼び出し時に入力チェックを行う機能を追加	●			●		MLV6S-243
	機能追加	入力エラー発生時に対象の項目名と行数、エラーの理由を表示する機能を追加	●					MLV6S-245
	機能追加	入力エラーの対象項目にフォーカスを移動し、背景色や文字の色を変更する機能を追加	●		●	●		MLV6S-245
	機能追加	テーブル種類に「Excel」を追加		●				MLV6S-242
	機能追加	標準ラベル「STD10.5x52.5/3S/4907M73」を追加		●				MLV6S-275
	機能追加	RFID変数の桁数をエンコード形式に合わせてチェックする機能を追加		●				MLV6S-275
	機能追加	MLウォッチでカラープリンタ使用時に印刷ジョブを任意の形式で分割する機能を追加 (プリンタドライバのカット機能を利用したカットタイミングの制御に対応)					●	MLV6S-278
	仕様変更	ファイル形式設定の括り文字削除の初期値をONに変更	●	●				MLV6S-243
	機能改善	RFID変数の[フィルターバリュー]に固定値を追加		●				MLV6S-275
	機能改善	RFID変数の設定画面に設定項目の補足説明を追加		●				MLV6S-275
	不具合	行エリアを一番右までスクロールしたときにフィルタ列の表示がずれる件を対策	●					MLV6S-235 MLV6S-339
	不具合	[ODBC接続設定]ダイアログで項目名の列幅が最小で表示されてしまう件を対策	●					MLV6S-257
	不具合	リアルタイムプレビュー設定時に、[ファイルから呼び出し]を連続して複数回実行するとアプリケーションが終了する件を対策	●					MLV6S-257
	不具合	リアルタイムプレビュー設定時に、行エリアで[Shift]+[矢印]キーで2行しか同時選択できない件を対策	●					MLV6S-257
	不具合	[ファイル情報]ダイアログのファイルバージョン表示がMLファイルのバージョンではなく、最新バージョンとなる件を対策	●					MLV6S-265
	不具合	行エリアに入力する時に、「次へ」でページを遷移した1回目の入力や同一ページ内でスクロールが発生した直後の入力が入力結果が反映されない件を対策	●					MLV6S-267
不具合	ODBCの設定画面で「項目名表示」を2回押しとMLプリントが終了する件を対策	●					MLV6S-276	
不具合	一部の設定画面で全角入力中にフォーカスを移動すると値が確定せずに消えてしまう件を対策		●			●	MLV6S-169	
不具合	結合変数の子項目がオブジェクトにドラッグ & ドロップ出来てしまう件を対策		●				MLV6S-244	
不具合	英語/中国語表示で「Windowsフォント(GDI)」のバーコード解説文字が表示されない件を対策		●				MLV6S-257	

	不具合	MLデザインでMLV5レイアウトファイルを開いたとき、互換確認メッセージボックスに表示する利用できない機能の一覧の表示が不正になる件を対策		●					MLV6S-257
	不具合	レイアウトを[ファイル] - [閉じる]操作で閉じたあと、特定の操作で「印字詳細の設定に失敗しました」エラーメッセージボックスが表示される件を対策		●					MLV6S-257
	不具合	MLV5のファイルバージョン「30」より古いファイルを開くとファイルバージョンが表示されない件を対策		●					MLV6S-264
	不具合	Windowsフォントのサイズ指定で小数点以下の値を削除するとカーソルが整数部に移動してしまう件を対策		●	●	●			MLV6S-271
	不具合	RFID変数の構成を変更して[テスト発行]ダイアログを起動すると入力項目が変更前の項目となる件を対策		●					MLV6S-328
	不具合	古いファイルバージョンのファイルを開いた時に表示されるファイルバージョンの更新確認で[いいえ]を選択すると「センサ種の切り替えを送信する」が無効に変更される件を対策		●					MLV6S-328
	不具合	外部ファイル呼び出し後に発行枚数を変更すると同じプリセット番号の別行も変わってしまう件を対策			●				MLV5S-1071
	不具合	外部ファイル呼び出し後に一覧画面でデータを削除すると警告メッセージが表示される件を対策			●				MLV5S-1073
	不具合	MLウォッチの発行情報のログが不正なイベントソース名で出力される件を対策						●	MLV6S-252
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	不具合	Ver.6.0.1.0で2次元コードを使用したレイアウトをプレビューした際にアプリが終了してしまう件を対策	●		●	●			MLV6S-262
	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	●	●	●	●	●		
	機能追加	Plus版の対応機種に「PLAVI Pro330S」を追加	●	●	●	●	●		
	機能追加	バーコード解説文字にWindowsフォント(GDI)を追加	●	●	●	●	●		MLV6S-231
	機能追加	HA212R/HA224Rのセンサタイプに「ギャップラベル 2」「ギャップラベル 3」「ギャップラベル 4」を追加	●	●	●	●	●		MLV6S-232
	機能追加	MLV6バージョン変更後にMLデザインで新規作成時にフォーマットファイルバージョンの変更を通知する機能を追加		●					MLV6S-231
	仕様変更	2次元コードのセルサイズ上限値をプリンタ機種毎の仕様に合わせて変更	●	●	●	●	●		MLV6S-232
	仕様変更	PW4NXの用紙サイズの上限値を104mm から 111mm に拡張	●	●	●	●	●		MLV6S-232
	仕様変更	MLプリントでプレビュー設定のデフォルト値を「リアルタイムで実行する」に変更	●						
	仕様変更	黒塗りチェック機能において対象となるオブジェクトに対してのみチェックを実施するように変更 (Windowsフォント(WPF)、グラフィックオブジェクト、図形オブジェクト(直線、四角、三角、円)、表オブジェクト)	●	●	●	●	●		MLCOMP-172
	仕様変更	EV200Rシリーズでセンサタイプがセンターホールタグの場合に出力されるセンサ種指定コマンドを「透過センサ ギャップ」に変更	●	●	●	●	●		MLV6S-232
	機能改善	発行時のRFIDデータチェックでエラーメッセージを追加(入力形式エラー、最小桁数エラー、最大桁数エラー、倍数チェックエラー、AI編集エラー)	●	●	●	●	●		MLV6S-239
	不具合	発行画面の新規行に全角入力を行うとMLプリントが終了する件を対策	●						MLV6S-169
	不具合	用紙選択で既定の用紙を選択している場合に網掛け表示、ミシン目表示を設定しても保存されない件を対策		●					MLV6S-223
	不具合	キャラクタのFNCを含む結合変数を合成シンボルで利用すると末尾のデータが欠落する件を対策	●	●	●	●	●		MLV5S-1069

6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	不具合	RFIDオブジェクトの「末尾のスペースを取り除く」の設定に従った桁数チェックがされない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-239
	不具合	RFIDオブジェクトで入力形式が「16進文字コード(HEX)」の場合に半角スペースが「20」に変換されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-239
	不具合	MLデザインで「グリッドを表示する」設定のレイアウトを開いたときにグリッドが表示されない場合がある件を対策		●				
	不具合	「PW4NX」(海外)の[センサ種の切り替えを送信する]機能でセンサ種指定コマンドが出力されない件を対策	●	●	●	●	●	
	不具合	オブジェクトに割り当てる変数を[変数名:]から選択し[テスト発行]ダイアログを起動したとき、入力項目が変更前の表示となっている件を対策		●				
	不具合	バーコードのバー比率で[比率指定]を選択するとプレビューにバーコードが表示されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-229
	不具合	レイアウトファイル保存時にまれに「指定されたキャストは有効ではありません」が表示される件を対策		●				MLV6S-228
	不具合	グローバル変数の変更内容がレイアウトに反映されない件を対策		●				MLV6S-209
	不具合	表オブジェクトのセルを複数選択した際のコンテキストメニューの表示位置がずれる件を対策		●				MLV6S-221
	不具合	テーブル登録でデータ入力のタイミングで新規行が追加されない件を対策		●				MLV6S-216
	不具合	MLプリセット登録起動時のライセンス認証ができない場合にTrial版起動を選択すると「利用できません。」と表示される件を対策					●	
	不具合	発行情報の分離機能で「発行時動作設定」「外部ファイル設定」が保存されない件を対策	●	●	●	●		
	不具合	MLデザインの「バックアップから復元」のヘルプがエラーで表示されない件を対策	●	●				MLV6S-212
	不具合	デフォルトレイアウトを変更するとラベルギャップ等が不正な値となる件を対策		●				MLV6S-201
	不具合	発行画面で日時入力のフォントサイズによりカレンダー表示が不正となる件を対策	●					MLV6S-197
不具合	フィルタによる絞り込み後に、他項目と比較した入力チェック実行時に正しく動作しない件を対策	●					MLV6S-194	
不具合	「デザイン」「入力定義」「表形式」のタブを素早くクリックすると画面の切り替わりを繰り返し、操作できなくなる件を対策		●				MLV6S-192	
不具合	グローバル情報ファイルが指定されたファイルのバックアップファイルを開くと再設定確認が表示される件を対策		●				MLV6S-191	
不具合	バックアップファイルから復元し、元ファイルが存在しない場合に上書き保存を行うとエラーになる件を対策		●				MLV6S-191	
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	●	●	●	●	●	

# Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLソート)

バージョン	分類	内容	ID
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	不具合	MLV5のファイルバージョン「30」より古いファイルを開くとファイルバージョンが表示されない件を対策	MLV6S-264
	不具合	一部の設定画面で全角入力中にフォーカスを移動すると値が確定せずに消えてしまう件を対策	MLV6S-169
	不具合	Windowsの日本語IME設定で「以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う」が有効な場合、[振分項目一括作成]ダイアログの[項目名]で全角入力するとアプリケーションが終了する件を対策	MLV6S-257 MLV6S-169
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	不具合	レイアウトファイル保存時にまれに「指定されたキャストは有効ではありません」が表示される件を対策	MLV6S-228
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	

# Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLメンテナンス)

バージョン	分類	内容	ID
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	不具合	Windowsフォントのサイズ指定で小数点以下の値を削除するとカーソルが整数部に移動してしまう件を対策	MLV6S-271
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	不具合	英語表示にするとライセンス認証ツールが起動しない件を対策	
	不具合	MLウォッチ設定ツール起動時のライセンス認証に失敗して[一時的にHASPを使用する]で起動したとき、動作エディションが不正となる件を対策	
	不具合	ライセンス認証時のユーザーアカウント制御の確認画面で「いいえ」を選択するとメッセージが2回表示される件を対策	MLV6S-193
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	

# Multi LABELIST V6 バージョン情報(インストーラ)

バージョン	分類	内容	ID
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	-	英語・中国語表記でインストールを進めると一部の項目で日本語が表示される件を修正	
	-	Visual C++ 再頒布可能パッケージをx64用からx86用に変更 (MLコンバートが起動しない件の対策)	MLV6S-158
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	-	HASPドライバをVer.8.53に更新	
	-	BCD64.dllをVer.6.0.0.0に更新	MLV6S-229
	不具合	Lite版を修復インストールした際にスタートメニューにMLデザイン、MLコンバート、MLソートが表示される件を対策	
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	

# Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLコンバート)

バージョン	分類	内容	ID
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	不具合	一部のパソコンでMLコンバートが起動しない件を対策（インストーラのVisual C++ 再頒布可能パッケージを変更）	MLV6S-158
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	機能追加	バーコード解説文字にWindowsフォント(GDI)を追加	MLV6S-231
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	