

Multi LABELIST V6 バージョン情報

バージョン	リリース日	MLプリント	MLデザイン	MLプリセット 登録	MLプリセット 発行	MLウォッチ	MLソート	MLメンテナンス	MLコンバート	MLファイル マネージャー	インストーラー	MLファイル バージョン
6.1.0.0	2024/3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6.0.4.0	2023/10/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6.0.3.0	2023/10/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0.2.0	2023/5/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6.0.1.0	2023/5/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0.0.0	2022/12/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

※バージョンがメインバージョンと異なるプログラムのみ番号を表記しています。

Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLプリント、MLデザイン、MLプリセット、MLウォッチ/フォルダ監視発行)

バージョン	分類	内容	ML	ML	MLプリセット		ML	ID
			プリント	デザイン	発行	登録	ウォッチ	
6.1.0.0 (2024/3/8) P23-0006	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新						
	機能追加	対応シンボルに「rMQRコード」を追加	●	●	●	●	●	MLV6S-364
	機能追加	ライセンス認証に「オンラインライセンス」を追加	●	●	●	●	●	MLV6S-305
	機能追加	クラウドストレージへのファイル保存・参照機能を追加	●	●				MLV6S-305
	仕様変更	[バックアップから復元]ダイアログの表示をバックアップ日付のみに変更		●				MLV6S-354
	不具合	発行情報の分離で連番値が保存されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-295
	不具合	RFIDオブジェクトの[USERの書き込み開始ブロック]が無効でも、0以外が設定されているとSBPLコマンドにwsbパラメータが付加される件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-342
	不具合	ファイルを閉じる際に「保存に失敗しました。」が表示される件を対策	●	●	●	●		MLV6S-396
	不具合	[レイアウト発行時動作設定]ダイアログで[発行情報の分離]が"する"の場合、ファイルメニューの[閉じる]を実行するとアプリが終了する件を対策	●					MLV6S-342
	不具合	ファイル呼び出し時の入力チェックで、エラー一覧の表示を非同期更新から一括更新に変更(2回目以降のファイル呼び出しで入力エラー項目の表示が更新されない不具合を対策)	●					MLV6S-375
	不具合	Excel取込で空文字の項目名が存在していると正しく取り込めない件を対策	●					MLV6S-381
	不具合	Excel呼び出し機能で対象ファイルが相対パスで保存されない件を対策	●					MLV6S-383
	不具合	リアルタイムプレビューが有効時にプレビューボタンを押下してプレビューを表示すると、時間が更新したタイミングでプレビューが解除される件を対策	●					MLV6S-390
	不具合	2次元コード・合成シンボルで貼付データが未入力の場合のメッセージ内容が異なる件を修正		●				MLV6S-342
	不具合	バックアップからレイアウトを復元する時に、現在編集中的の内容がバックアップに保存されない		●				MLV6S-373
	不具合	入力定義で文字サイズを変更しても入力枠の位置が移動しない件を対策		●				MLV6S-333
	不具合	1列や1行で作成された表オブジェクトのセルを結合するとMLデザインが終了する件を対策		●				MLV6S-371
	不具合	入力変数一括作成で桁数を入力すると、変数名が桁数の入力値に変わる件を対策		●				MLV6S-393
	不具合	ファイルバージョンを変更した状態でヘッダ・テール札を作成時に「このレイアウトと同じ設定で新規作成する」を選択すると、最新のファイルバージョンで作成される件を対策		●				MLV6S-342
	不具合	RFIDの標準ラベル「STD10.5x52.5 3S 4907M73」が、対応前のファイルバージョンに変更した場合も選択できてしまう件を対策		●				MLV6S-374
不具合	通信帯を「HF」に設定したRFIDオブジェクトに変数をドラッグ&ドロップすると、通信帯が「UHF」になる件を対策		●				MLV6S-305	
不具合	MLプリセット発行でデータ呼び出し後にデータ入力エリアでEnterキーを押下するとアプリが強制終了する件を対策 (Ver.6.0.3.0、Ver.6.0.4.0で発生)			●			MLV6S-392	
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	不具合	データの呼び出し後に行削除を行うとデータが保存できない件を対策(Ver.6.0.3.0のみ発生)	●					MLV6S-366
	不具合	データの呼び出し後に行削除を行うと振分ファイルのレイアウト判別ができない件を対策(Ver.6.0.3.0のみ発生する不具合)	●					MLV6S-366
	不具合	MLウォッチの排出カットの設定変更が反映されない件を対策(Ver.6.0.3.0のみ発生する不具)					●	MLV6S-365
	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	Excelファイルの取込機能を追加	●					MLV6S-242
	機能追加	タイトル行をクリックするとデータの昇順・降順にソートする機能を追加	●					MLV6S-243
	機能追加	ファイルの呼び出し時に指定した入力項目で昇順・降順にソートする機能を追加	●					MLV6S-243
	機能追加	ファイルの呼び出し時に入力チェックを行う機能を追加	●			●		MLV6S-243

6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	機能追加	入力エラー発生時に対象の項目名と行数、エラーの理由を表示する機能を追加	●					MLV6S-245
	機能追加	入力エラーの対象項目にフォーカスを移動し、背景色や文字の色を変更する機能を追加	●		●	●		MLV6S-245
	機能追加	テーブル種類に「Excel」を追加		●				MLV6S-242
	機能追加	標準ラベル「STD10.5x52.5/3S/4907M73」を追加		●				MLV6S-275
	機能追加	RFID変数の桁数をエンコード形式に合わせてチェックする機能を追加		●				MLV6S-275
	機能追加	MLウォッチでカラープリンタ使用時に印刷ジョブを任意の形式で分割する機能を追加 (プリンタドライバのカット機能を利用したカットタイミングの制御に対応)					●	MLV6S-278
	仕様変更	ファイル形式設定の括り文字削除の初期値をONに変更	●	●				MLV6S-243
	機能改善	RFID変数の「フィルターバリュー」に固定値を追加		●				MLV6S-275
	機能改善	RFID変数の設定画面に設定項目の補足説明を追加		●				MLV6S-275
	不具合	行エリアを一番右までスクロールしたときにフィルタ列の表示がずれる件を対策	●					MLV6S-235 MLV6S-339
	不具合	[ODBC接続設定]ダイアログで項目名の列幅が最小で表示されてしまう件を対策	●					MLV6S-257
	不具合	リアルタイムプレビュー設定時に、[ファイルから呼び出し]を連続して複数回実行するとアプリケーションが終了する件を対策	●					MLV6S-257
	不具合	リアルタイムプレビュー設定時に、行エリアで[Shift]+[矢印]キーで2行しか同時選択できない件を [ファイル情報]ダイアログのファイルバージョン表示がMLファイルのバージョンではなく、最新バージョン となる件を対策	●					MLV6S-257 MLV6S-265
	不具合	行エリアに入力する時に、「次へ」でページを遷移した1回目の入力や同一ページ内でスクロールが 発生した直後の入力で入力結果が反映されない件を対策	●					MLV6S-267
	不具合	ODBCの設定画面で「項目名表示」を2回押すとMLプリントが終了する件を対策	●					MLV6S-276
	不具合	一部の設定画面で全角入力中にフォーカスを移動すると値が確定せずに消えてしまう件を対策		●			●	MLV6S-169
	不具合	結合変数の子項目がオブジェクトにドラッグ&ドロップ出来てしまう件を対策		●				MLV6S-244
	不具合	英語/中国語表示で「Windowsフォント(GDI)」のバーコード解説文字が表示されない件を対策		●				MLV6S-257
	不具合	MLデザインでMLV5レイアウトファイルを開いたとき、互換確認メッセージボックスに表示する利用で きない機能の一覧の表示が不正になる件を対策		●				MLV6S-257
	不具合	レイアウトを[ファイル] - [閉じる]操作で閉じたあと、特定の操作で「印字詳細の設定に失敗しま した」エラーメッセージボックスが表示される件を対策		●				MLV6S-257
	不具合	MLV5のファイルバージョン「30」より古いファイルを開くとファイルバージョンが表示されない件を対策		●				MLV6S-264
	不具合	Windowsフォントのサイズ指定で小数点以下の値を削除するとカーソルが整数部に移動してしま う件を対策		●	●	●		MLV6S-271
	不具合	RFID変数の構成を変更して[テスト発行]ダイアログを起動すると入力項目が変更前の項目とな る古いファイルバージョンのファイルを開いた時に表示されるファイルバージョンの更新確認で「いいえ」を 選択すると「センサ種の切り替えを送信する」が無効に変更される件を対策		●				MLV6S-328 MLV6S-328
不具合	外部ファイル呼び出し後に発行枚数を変更すると同じプリセット番号の別行も変わってしまう件を			●			MLV5S-1071	
不具合	外部ファイル呼び出し後に一覧画面でデータを削除すると警告メッセージが表示される件を対策			●			MLV5S-1073	
不具合	MLウォッチの発行情報のログが不正なイベントソース名で出力される件を対策					●	MLV6S-252	
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	不具合	Ver.6.0.1.0で2次元コードを使用したレイアウトをプレビューした際にアプリが終了してしまう件を 対策	●		●	●		MLV6S-262
	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	Plus版の対応機種に「PLAVI Pro330S」を追加	●	●	●	●	●	
	機能追加	バーコード解説文字にWindowsフォント(GDI)を追加	●	●	●	●	●	MLV6S-231

6.0.1.0
(2023/5/22)
P22-0023

機能追加	HA212R/HA224Rのセンサタイプに「ギャップラベル 2」「ギャップラベル 3」「ギャップラベル 4」を追加	●	●	●	●	●	MLV6S-232
機能追加	MLV6バージョン変更後にMLデザインで新規作成時にフォーマットファイルバージョンの変更を通知する機能を追加		●				MLV6S-231
仕様変更	2次元コードのセルサイズ上限値をプリンタ機種毎の仕様に合わせて変更	●	●	●	●	●	MLV6S-232
仕様変更	PW4NXの用紙サイズの上限值を104mm から 111mm に拡張	●	●	●	●	●	MLV6S-232
仕様変更	MLプリントでプレビュー設定のデフォルト値を「リアルタイムで実行する」に変更	●					
仕様変更	黒塗りチェック機能において対象となるオブジェクトに対してのみチェックを実施するように変更 (Windowsフォント(WPF)、グラフィックオブジェクト、図形オブジェクト(直線、四角、三角、円)、表オブジェクト)	●	●	●	●	●	MLCOMP-172
仕様変更	EV200Rシリーズでセンサタイプがセンターホールタグの場合に出力されるセンサ種指定コマンドを「透過センサ ギャップ」に変更	●	●	●	●	●	MLV6S-232
機能改善	発行時のRFIDデータチェックでエラーメッセージを追加(入力形式エラー、最小桁数エラー、最大桁数エラー、倍数チェックエラー、AI編集エラー)	●	●	●	●	●	MLV6S-239
不具合	発行画面の新規行に全角入力を行うとMLプリントが終了する件を対策	●					MLV6S-169
不具合	用紙選択で既定の用紙を選択している場合に網掛け表示、ミシン目表示を設定しても保存されない件を対策		●				MLV6S-223
不具合	キャラクタのFNCを含む結合変数を合成シンボルで利用すると末尾のデータが欠落する件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-1069
不具合	RFIDオブジェクトの「末尾のスペースを取り除く」の設定に従った桁数チェックがされない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-239
不具合	RFIDオブジェクトで入力形式が「16進文字コード(HEX)」の場合に半角スペースが「20」に変換されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-239
不具合	MLデザインで「グリッドを表示する」設定のレイアウトを開いたときにグリッドが表示されない場合がある件を対策		●				
不具合	「PW4NX」(海外)の[センサ種の切り替えを送信する]機能でセンサ種指定コマンドが出力されない件を対策	●	●	●	●	●	
不具合	オブジェクトに割り当てる変数を[変数名:]から選択し[テスト発行]ダイアログを起動したとき、入力項目が変更前の表示となっている件を対策		●				
不具合	バーコードのバー比率で[比率指定]を選択するとプレビューにバーコードが表示されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV6S-229
不具合	レイアウトファイル保存時にまれに「指定されたキャストは有効ではありません」が表示される件を対策		●				MLV6S-228
不具合	グローバル変数の変更内容がレイアウトに反映されない件を対策		●				MLV6S-209
不具合	表オブジェクトのセルを複数選択した際のコンテキストメニューの表示位置がずれる件を対策		●				MLV6S-221
不具合	テーブル登録でデータ入力のタイミングで新規行が追加されない件を対策		●				MLV6S-216
不具合	MLプリセット登録起動時のライセンス認証ができない場合にTrial版起動を選択すると「利用できません。」と表示される件を対策					●	
不具合	発行情報の分離機能で「発行時動作設定」「外部ファイル設定」が保存されない件を対策	●	●	●	●		
不具合	MLデザインの「バックアップから復元」のヘルプがエラーで表示されない件を対策	●	●				MLV6S-212
不具合	デフォルトレイアウトを変更するとラベルギャップ等が不正な値となる件を対策		●				MLV6S-201
不具合	発行画面で日時入力のフォントサイズによりカレンダー表示が不正となる件を対策	●					MLV6S-197

	不具合	フィルタによる絞り込み後に、他項目と比較した入力チェック実行時に正しく動作しない件を対策	●						MLV6S-194
	不具合	「デザイン」「入力定義」「表形式」のタブを素早くクリックすると画面の切り替わりを繰り返し、操作できなくなる件を対策		●					MLV6S-192
	不具合	グローバル情報ファイルが指定されたファイルのバックアップファイルを開くと再設定確認が表示される件を対策		●					MLV6S-191
	不具合	バックアップファイルから復元し、元ファイルが存在しない場合に上書き保存を行うとエラーになる件を対策		●					MLV6S-191
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	●	●	●	●	●		

Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLソート)

バージョン	分類	内容	ID
6.1.0.0 (2024/3/8) P23-0006	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
	不具合	入力定義で文字サイズを変更しても入力枠の位置が移動しない件を対策	MLV6S-333
	不具合	ファイルを閉じる際に「保存に失敗しました。」が表示される件を対策	MLV6S-342
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	不具合	MLV5のファイルバージョン「30」より古いファイルを開くとファイルバージョンが表示されない件を対策	MLV6S-264
	不具合	一部の設定画面で全角入力中にフォーカスを移動すると値が確定せずに消えてしまう件を対策	MLV6S-169
	不具合	Windowsの日本語IME設定で「以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う」が有効な場合、[振分項目一括作成]ダイアログの[項目名]で全角入力するとアプリケーションが終了する件を対策	MLV6S-257 MLV6S-169
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	不具合	レイアウトファイル保存時にまれに「指定されたキャストは有効ではありません」が表示される件を対策	MLV6S-228
	不具合	発行情報の分離機能で「発行時動作設定」「外部ファイル設定」が保存されない件を対策	
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	

Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLメンテナンス)

バージョン	分類	内容	ID
6.1.0.0 (2024/3/8) P23-0006	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
	機能追加	ライセンス認証に「オンラインライセンス」を追加	MLV6S-305
	機能追加	「適用」ボタンを追加	MLV6S-335
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	不具合	Windowsフォントのサイズ指定で小数点以下の値を削除するとカーソルが整数部に移動してしまう件を対策	MLV6S-271
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	不具合	英語表示にするとライセンス認証ツールが起動しない件を対策	
	不具合	MLウォッチ設定ツール起動時のライセンス認証に失敗して[一時的にHASPを使用する]で起動したとき、動作エディションが不正となる件を対策	
	不具合	ライセンス認証時のユーザーアカウント制御の確認画面で「いいえ」を選択するとメッセージが2回表示される件を対策	MLV6S-193
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	

Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLコンバート)

バージョン	分類	内容	ID
6.1.0.0 (2024/3/8) P23-0006	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	不具合	一部のパソコンでMLコンバートが起動しない件を対策 (インストーラのVisual C++ 再頒布可能パッケージを変更)	MLV6S-158
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	機能追加	バーコード解説文字にWindowsフォント(GDI)を追加	MLV6S-231
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	

Multi LABELIST V6 バージョン情報(MLファイルマネージャー)

バージョン	分類	内容	ID
6.1.0.0 (2024/3/8) P23-0006	-	初版リリース	

Multi LABELIST V6 バージョン情報(インストーラ)

バージョン	分類	内容	ID
6.1.0.0 (2024/3/8) P23-0006	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
	-	BCD64.dllをVer.6.1.0.0に更新	
	機能追加	インストーラに「MLファイルマネージャー」を追加	
6.0.4.0 (2023/10/20) P23-0004	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.3.0 (2023/10/6) P23-0004	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	-	英語・中国語表記でインストールを進めると一部の項目で日本語が表示される件を修正	
	-	Visual C++ 再頒布可能パッケージをx64用からx86用に変更 (MLコンバートが起動しない件の対策)	MLV6S-158
6.0.2.0 (2023/5/29) P22-0023	-	(バージョン番号のみ更新)	
6.0.1.0 (2023/5/22) P22-0023	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	-	HASPドライバをVer.8.53に更新	
	-	BCD64.dllをVer.6.0.0.0に更新	MLV6S-229
	不具合	Lite版を修復インストールした際にスタートメニューにMLデザイン、MLコンバート、MLソートが表示される件を対策	
6.0.0.0 (2022/12/1)	-	初版リリース	